

# Configuring the Server Base URL


中文标题【配置服务器基础地址】

**服务器基础地址 (Server Base URL)** 是用户访问 Confluence 的 URL 地址。这个基础的 URL 地址**必须**与你在浏览器中访问 Confluence 中的地址。

Confluence 将会在安装的时候自动侦测基础的 URL，但是如果你的站点 URL 修改了，或者你的 Confluence 设置成了不同的 URL 地址，这个地址与你上面安装的时候使用的地址不同了，你需要手动你站点的基础 URL 地址进行重新设置。

你需要具有**系统管理员**权限才能进行下面的操作。

**希望配置你服务器的基础 URL 地址：**

1. 选择 **配置图标 (cog icon)** ，然后在 Confluence 管理员链接下，选择**基本配置 (General Configuration)**。
2. 在左侧的面板中选择**基本配置 (General Configuration)**。
3. 选择 **编辑 (Edit)**。
4. 在**服务器基础地址 (Server Base URL)** 文本输入框中输入新的 URL。
5. 选择 **保存 (Save)**。

## 示例

如果 Confluence 的安装是没有安装在非根目录路径（这个是上下文路径），然后服务器基础 URL 地址应该包括上下文地址。例如，你的 Confluence 正在运行在下面的地址：

```
http://www.foobar.com/confluence
```

然后服务器基础地址应该为：

```
http://www.foobar.com/confluence
```

## 备注

- **使用不同 URL。**如果你配置了不同的基础 URL 地址或者你站点的访问者使用了不同的 URL 地址来访问你的 Confluence 地址，你有很大概率可能会受到错误信息。
- **修改上下文地址。**如果你修改了基础 URL 地址的上下文地址，你同时也需要修改下面的配置：
  1. 停止 Confluence。
  2. 进入 Confluence 安装目录，然后编辑 `<installation-directory>\conf\server.xml` 文件。
  3. 在 Context 元素中修改 path 属性，将会影响到你服务器使用的上下文。如果 Confluence 正在运行在 `http://www.foobar.com/confluence` 路径中，那么 path 的属性应该配置如下：

```
<context path="/confluence" docBase="../confluence" debug="0" reloadable="false" useHttpOnly="true">
```

在这个示例中，我们使用 `/confluence` 为上下文路径。注意，你不能使用 `/resources` 为你的上下文路径，因为这个是 Confluence 使用的一个上下文资源路径，如果你设置这个路径的话，将会导致后续的问题。

4. 保存文件。
  5. 重启 Confluence 服务器，然后检查使用 `http://www.foobar.com/confluence` 路径是否能够正常访问 Confluence。
- **代理 (Proxies)。**如果你的服务器允许在代理服务器的后面，请确定代理的名字与基础 URL 是相同的。例如：`proxyName="foobar.com" proxyPort="443" scheme="https"`。这个将会能够保证你的代理服务器能够想 Confluence 服务器传递正确的数据。有关更多的 Atlassian applications 代理的配置，请参考，[代理服务器配置知识库](#)中的内容。
  - 这个信息需要添加到 Connector 元素中，这个元素是在 `{CONFLUENCE_INSTALLATION}\conf\server.xml` 中定义的。